

镜像服务

用户指南

产品版本: v6.0.3
发布日期: 2024-06-05

目录

1 用户指南 -----	1
1.1 镜像 -----	1

1 用户指南

1.1 镜像

本章节主要介绍在镜像页面中，针对镜像的一系列运维管理操作，如：查看详情、创建镜像、修改配置、下载、创建云硬盘、编辑标签和删除镜像等。其中，在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[计算]-[镜像]，即可进入“镜像”页面。

查看详情

在“镜像”页面中，单击镜像名称，可进入其详情页面。在详情页面中，可查看该镜像的基本信息和标签。

创建镜像

1. 在“镜像”页面中，单击 ，进入“创建镜像”页面。
2. 配置参数后，单击 ，完成操作。

参数	说明
镜像名称	该镜像的名称。
镜像来源	该镜像的名称。该参数值可选本地文件或URL（目前仅支持以HTTP方式，格式为： <code>http://<path>/<filename></code> ）。 当选择URL时，请确保输入的URL可被控制节点正常访问(建议通过外部网络连通)，且HTTP服务器对应路径中存此镜像文件。
操作系统类别	该镜像的操作系统类别。该参数值可选CentOS、Windows、CoreOS、Debian、Fedora、FreeBSD、Kylin、Oracle Linux、RedHat、SUSE、Ubuntu和Arch Linux。
CPU架构	该镜像的CPU架构。该参数值可选Arm或x86。
虚拟化类型	该镜像的虚拟化类型。该参数值可选QEMU或Baremetal。其中，QEMU虚拟化类型镜像用于创建云主机，Baremetal虚拟化类型镜像用于创建裸金属主机。

参数	说明
最小系统盘(GiB)	该镜像在创建云主机或裸金属主机时所需的最小系统盘容量。
最小内存 (GiB)	该镜像在创建云主机或裸金属主机时所需的最小内存容量。
公用	该镜像是否允许公用。
受保护的	该镜像是否受保护。
开启在线变更规格	该镜像是否开启在线变更规格功能。 当选择是时，通过该镜像创建的云主机将支持在线调整规格功能。
启用云主机内置Agent	该镜像是否启用云主机内置Agent。 当选择是时，通过该镜像创建的云主机将支持重置密码功能，并支持获取精准的云主机监控数据。
描述	该镜像的描述信息。

修改配置

1. 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 ，进入“修改配置”页面。
2. 配置参数后，单击 ，完成操作。

下载

1. 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 ，弹出“下载”提示框。
2. 单击 ，完成操作。

创建云硬盘

本操作用于通过镜像创建云硬盘，以便更快捷地创建云主机。其中，仅“虚拟化类型”为 **QEMU** 且“格式”为 **QCOW2** 或 **RAW** 的镜像才支持执行此操作。

1. 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 ，弹出“创建云硬盘”对话框。

2. 配置参数后，单击 ，完成操作。

编辑标签

1. 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 ，弹出“编辑资源标签”对话框。

2. 配置参数后，单击 ，完成操作。

删除镜像

1. 在“镜像”页面中，单击 ，弹出“删除镜像”提示框。

2. 单击 ，完成操作。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)