

镜像服务 用户指南

产品版本: v6.1.1
发布日期: 2024-10-10

目录

1 用户指南	1
1.1 镜像	1

1 用户指南

1.1 镜像

本章节主要介绍在镜像页面中，针对镜像的一系列运维管理操作，如：查看详情、创建镜像、修改配置、下载、创建云硬盘、编辑标签和删除镜像等。其中，在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[计算]-[镜像]，即可进入“镜像”页面。

查看详情

在“镜像”页面中，单击镜像名称，可进入其详情页面。在详情页面中，可查看该镜像的基本信息和标签。

创建镜像

- 在“镜像”页面中，单击 **创建镜像**，进入“创建镜像”页面。
- 配置参数后，单击 **创建**，完成操作。

参数	说明
镜像名称	该镜像的名称。
镜像来源	该镜像的名称。该参数值可选本地文件或URL（目前仅支持以HTTP方式，格式为： <code>http://<path>/<filename></code> ）。 当选择URL时，请确保输入的URL可被控制节点正常访问(建议通过外部网络连接)，且HTTP服务器对应路径中存在此镜像文件。
操作系统类别	该镜像的操作系统类别。该参数值可选CentOS、Windows、CoreOS、Debian、Fedora、FreeBSD、Kylin、Oracle Linux、RHEL、SUSE、Ubuntu和Arch Linux。
CPU架构	该镜像的CPU架构。该参数值可选Arm或x86。
虚拟化类型	该镜像的虚拟化类型。该参数值可选QEMU或Baremetal。其中，QEMU虚拟化类型镜像用于创建云主机，Baremetal虚拟化类型镜像用于创建裸金属主机。

参数	说明
最小系统盘(GiB)	该镜像在创建云主机或裸金属主机时所需的最小系统盘容量。
最小内存 (GiB)	该镜像在创建云主机或裸金属主机时所需的最小内存容量。
公用	该镜像是否允许公用。
受保护的	该镜像是否受保护。
开启在线变更规格	该镜像是否开启在线变更规格功能。 当选择是时，通过该镜像创建的云主机将支持在线调整规格功能。
启用云主机内置Agent	该镜像是否启用云主机内置Agent。 当选择是时，通过该镜像创建的云主机将支持重置密码功能，并支持获取精准的云主机监控数据。
启用网卡多队列	该镜像是否启用网卡多队列功能。 当选择是时，通过该镜像创建的云主机将支持网卡多队列功能。
加密存储初始密码	该镜像是否启用加密存储初始化密码功能。 当选择是时，通过该镜像创建的Linux云主机将支持加密存储初始化密码功能。
启动方式	配置裸机镜像的启动方式。 配置的启动方式要与镜像中的实际启动方式一致，否则，使用该镜像发放的裸机无法正常启动。
描述	该镜像的描述信息。

修改配置

- 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 **修改配置** ，进入“修改配置”页面。
- 配置参数后，单击 **保存** ，完成操作。

下载

- 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 **下载** ，弹出“下载”提示框。

2. 单击 **下载** ，完成操作。

创建云硬盘

本操作用于通过镜像创建云硬盘，以便更快捷地创建云主机。其中，仅“虚拟化类型”为 **QEMU** 且“格式”为 **QCOW2** 或 **RAW** 的镜像才支持执行此操作。

1. 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 **创建云硬盘** ，弹出“创建云硬盘”对话框。
2. 配置参数后，单击 **创建** ，完成操作。

编辑标签

1. 在“镜像”页面中，勾选待操作镜像后，单击 **编辑标签** ，弹出“编辑资源标签”对话框。
2. 配置参数后，单击 **确定** ，完成操作。

删除镜像

1. 在“镜像”页面中，单击 **删除镜像** ，弹出“删除镜像”提示框。
2. 单击 **删除** ，完成操作。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)