

多区域管理 用户指南

产品版本: v6.1.1
发布日期: 2024-06-05

目录


1 用户指南	1
1.1 概览	1
1.2 云环境管理	3

1 用户指南

1.1 概览

概览

在多区域管理的概览页面，可查看当前已添加的区域（云环境）汇总的云主机信息、各区域（云环境）的云主机信息和各区域（云环境）及汇总的计算、存储、网络资源的使用情况。



汇总

用户可直观查看所有区域（云环境）汇总的云主机的总个数、运行状态个数、停止状态个数和其他状态（包括重新启动、终止和检查失败状态）个数。

云主机

用户可直观查看各区域（云环境）的云主机的运行状态个数、停止状态个数、其他状态（包括重新启动、终止和检查失败状态）个数和汇总个数。

当移动鼠标到指定区域（云环境）所在行的首列，可查看该区域的名称、版本、状态和访问地址。

资源

用户可直观查看各区域（云环境）及汇总的计算、存储和网络资源的使用情况。

当移动鼠标到指定区域（云环境）所在行的首列，可查看该区域的名称、版本、状态和访问地址。


1.2 云环境管理

云环境管理

云环境管理功能，不仅支持添加云环境，还支持对已添加的云环境执行编辑和删除的管理操作。具体操作步骤如下：

添加云环境


1. 在云环境管理页面中，单击 **添加云环境** ，进入“接入云环境”的“连接云环境”页面。




2. 在“连接云环境”页面中，输入待添加云环境的管理地址、云管理员账号和密码后，单击 **下一步：确认云环境信息** ，待云环境成功连接，将进入“确认云环境”页面。

说明：

待添加云环境的管理地址，可登录该云环境，在导航栏中选择[配置中心]-[云基础设施配置]，并选择“运维配置”页签查看。其中，“外部访问地址”所在行的“当前配置”列参数值即为该云环境的管理地址。



3. 在“确认云环境信息”页面中，确认云环境信息并输入该云环境的名称后，单击 **下一步: 完成添加** ，开始同步云环境信息，并进入“完成添加”页面。



4. 在“完成添加”页面中，将看到是否成功添加。单击 **完成** ，完成云环境添加，并关闭“接入云环境”页面。

说明：

- 当新添加云环境的云管理员账号名称与当前IDP云环境冲突时，平台将自动将新添加云环境的账号名称改为随机名称。

- 当云环境添加完成后在导航栏中切换至该云环境，提示“警告！当前区域无法访问或证书无效”时，请先单击“添加例外”，将新添加云环境的证书添加到浏览器信任中，再单击“重试”，重新加载页面。

管理云环境

编辑云环境

在云环境管理页面中，勾选待操作云环境后，单击列表上方的 **编辑**，弹出“编辑云环境”对话框。在该对话框中，输入云环境名称、地址、云管理员账号和密码后，单击 **确认**，完成该云环境信息的编辑，并关闭对话框。

编辑云环境 ✕

*名称

*管理地址

*云管理员账号

*密码

取消 **确认**

删除云环境

在云环境管理页面中，勾选待操作云环境(支持多选)后，单击列表上方的 **删除**，弹出“删除云环境”提示框。在该提示框中，单击 **删除**，删除所选云环境，并关闭提示框。

删除云环境



要删除的云环境数目: 1
请再次确认您的选择, 该操作无法恢复。

名称	管理地址
RegionOne	https://172.18.1.1

取消

删除

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)