

上云指南

管理个人中心

文档版本: v6.1.1
发布日期: 2024-06-05

目录

1 管理个人中心	1
----------	---

1 管理个人中心

个人中心服务旨在方便当前登录用户自主管理账号信息，不仅支持查看其基本信息和组织信息，还提供访问密钥功能，满足第三方用户（云平台外的用户）访问云平台的需求，以及虚拟MFA（多因素认证）功能，提高云平台账号安全性。其中，在云平台的顶部菜单栏中，单击当前用户的名称后，在下拉框中选择 **个人中心**，即可访问该服务的各项功能。

查看账号基本信息

在“个人中心”服务的左侧导航栏中，选择[基本信息]，进入“基本信息”页面。在该页面中，可查看当前登录用户的用户名称、ID、邮箱、角色和部门、项目等信息。

修改账号密码

- 在“个人中心”服务的左侧导航栏中，选择[基本信息]，进入“基本信息”页面。
- 在“基本信息”区域框中，单击“密码”参数值后的 **修改**，弹出“修改密码”对话框。
- 配置参数后，单击 **确定**，完成操作。

创建访问密钥

本操作用于在云平台中创建访问密钥，以提供给第三方用户（云平台外的用户），用于访问云平台。

警告：

- 访问密钥是第三方用户访问云平台的API密钥，拥有所分配角色的全部权限，并且一经创建无法更改，请务必谨慎配置。此外，每位用户最多支持创建5个访问密钥。
- 请勿通过任何方式将该访问密钥公布到外部渠道，以免被恶意利用，给云平台带来风险。

- 在“个人中心”服务的左侧导航栏中，选择[访问密钥]，进入“访问密钥”页面。
- 单击 **创建访问密钥**，弹出“创建访问密钥”对话框。
- 配置参数后，单击 **创建**，完成访问密钥的创建，并弹出密钥详情提示框。

参数	说明
名称	该访问密钥的名称。
描述（可选）	该访问密钥的描述信息。
角色	该访问密钥的使用者在本项目中承担的角色。目前仅支持选择与创建者在当前项目中相同的角色。
过期时间	该访问密钥的使用有效时间，过期后该密钥将无法使用。设置过期时间可增加安全性，请根据客户实际业务需求酌情配置。

4. 复制密钥信息或单击 **下载** 将密钥下载至本地后，单击 **确认** 完成操作。

当前的密钥详情提示框是保存访问密钥的唯一路径，退出后将无法再次查看，请尽快保存并妥善保管。

删除访问密钥

本操作用于在云平台中删除已创建的访问密钥，以解除第三方用户的访问。访问密钥在删除后将无法使用，请谨慎操作。

- 在“个人中心”服务的左侧导航栏中，选择[访问密钥]，进入“访问密钥”页面。
- 选择待操作访问密钥（支持多选）后，单击 **删除访问密钥**，弹出“删除访问密钥”提示框。
- 单击 **删除访问密钥**，完成操作。

绑定虚拟MFA

本操作用于在云平台中绑定虚拟MFA（多因素认证），以设置通过MFA进行二次校验，方便用户获取虚拟MFA动态码。在执行本操作前，请先在手机应用市场下载支持虚拟MFA的应用程序，如：FreeOTP、Google Authenticator或Microsoft Authenticator等。

警告：

请务必确保用户安装虚拟MFA应用程序的设备与云平台的时间保持同步，以保证动态验证码获取正确。

- 在“个人中心”服务的左侧导航栏中，选择[虚拟MFA]，进入“虚拟MFA”页面。

2. 单击 **绑定** ，弹出“绑定虚拟MFA”对话框。
3. 配置参数后，单击 **绑定** ，完成操作。

解绑虚拟MFA

1. 在“个人中心”服务的左侧导航栏中，选择[虚拟MFA]，进入“虚拟MFA”页面。
2. 单击 **解绑** ，弹出“解绑”对话框。
3. 输入虚拟MFA应用中的6位动态码后，单击 **确认** ，完成操作。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)